

Configuration de l'accès distant

Si vous utilisez encore l'ancienne version suivre ce guide d'installation cliquez ici



Nouvelle version 4

 N	maPro >	
(and the second	A Brades autopen	
And other and a little with	And an interface	
No. of Concession, Name	and a second sec	
	Recordson Party of Control of Con	
1000		

ALMA ASSOCIATION POUR UN LOGICIEL MÉDICAL ASSOCIATIF

Configuration de l'accès distant dans AlmaPro

(Documentation du 08 11 2021)

L'accès distant permet d'accéder au fichier patient du cabinet à partir de votre domicile ou ailleurs en utilisant votre connexion internet avec un ordinateur sur lequel est installé AlmaPro. Vous accéderez au logiciel AlmaPro mais pas aux autres informations se trouvant sur votre ordinateur.

Il est aussi possible de passer par Teamviewer pour prendre la main sur votre ordinateur à condition qu'il soit allumé (comme pour l'accès distant) et que personne ne travaille sur l'ordinateur. La configuration est plus simple et plus rapide et permet de prendre la main sur tout l'ordinateur. Par contre avec Teamviewer si vous lancez une impression à partir d'AlmaPro elle sera imprimée au cabinet et il ne sera pas possible d'utiliser votre lecteur de carte vitale. Procédure pour accéder à votre ordinateur par Teamviewer <u>cliquez ici</u>

La rapidité de l'accès distant dépendra de votre débit internet ; celui du lieu où vous vous trouvez, mais également celui de votre cabinet.

L'accès distant vous donnera accès à l'ensemble de vos données dans AlmaPro et vous permettra de saisir des données, d'éditer vos ordonnances, d'intégrer des documents, etc. qui seront directement sauvegardés dans le fichier patient du cabinet. Il n'est pas nécessaire de restaurer une sauvegarde ou synchroniser les bases lorsqu'on revient au cabinet.

Carte des sociétés informatiques ayant déjà installé AlmaPro

La hotline d'AlmaPro ne pourra vous assister pour la configuration de l'accès distant. Pour cette configuration il faut être cabinet et accéder à la box ADSL. Cette installation nécessite de bonnes connaissances en informatique nous vous recommandons de passer par votre prestataire informatique. Afin de faciliter l'installation aux utilisateurs ne voulant pas le faire eux-mêmes, une carte des sociétés informatiques maîtrisant l'installation du logiciel AlmaPro, après l'avoir déjà installé chez des confrères, est accessible : <u>https://framacarte.org/m/75967</u>

Pour tester et finaliser votre configuration, il faudra faire parvenir à notre service technique les informations ci-dessous afin de les intégrer dans nos serveurs pour que votre accès distant fonctionne. Tant que notre service technique ne vous a pas envoyé l'identifiant et le mot de passe pour activer l'accès distant il ne sera pas utilisable.

Pour valider la configuration de votre accès distant, envoyez les informations ci-dessous à notre service technique sur cette adresse mail : <u>technique@almapro.org</u>

Votre adresse IP, il est possible de la connaître à l'aide de ce site : <u>http://www.my-ip-address.net/fr</u> Votre login et mot de passe FTP (celui que vous aurez configuré) Votre nom et prénom

Recommandation pour installer l'Accès distant :

- Utiliser la même version d'AlmaPro sur les 2 postes : Poste "Domicile/visite" et poste Serveur du cabinet.
- Il faut utiliser la version de "<u>FileZilla Server v0.9.59</u>" disponible sur nos serveurs. Pour la télécharger, <u>cliquez ici</u>. Celle disponible sur le site FileZilla est plus récente, la procédure d'installation est différente.
- Ne pas installer " <u>FileZilla Server v0.9.59</u>" sur le poste "Domicile/visite", il faut l'installer <u>uniquement</u> <u>sur le poste serveur</u> du cabinet.
- > Le poste serveur doit être allumé lorsque vous souhaitez vous connecter à distance.
- Lorsque vous faites des tests, le poste "Domicile/visite" ne doit pas se trouver dans le même endroit que le poste serveur (il doit être connecté sur une box différente).
- Si votre accès distant ne fonctionne pas, essayez en désactivant l'antivirus.

L'ouverture du port "21" dans le pare-feu est à réaliser sur le serveur.

Sélectionnez le bouton Démarrer.

Sélectionnez Paramètres Kise à jour et sécurité > Sécurité Windows > Pare-feu et protection réseau Cliquer sur "Paramètres avancés" au bas de la fenêtre



Cliquersur "Règles de trafic entrant" puis sur "Nouvelle Règle..."



Sélectionner la case "Port" et cliquer sur suivant

Cocher la case "TCP" dans "Port locaux spécifiques"

indiquer "21" puis cliquer sur "Suivant"

🔗 Assistant Nouvelle règle	de trafic entrant	🛪 🔐 Assistant Nouvelle règi	le de trafic entrant	×
Type de règle Sélectionnez le type de règle de	e pare-feu à créer.	Protocole et ports Spécifiez les protocoles et les	ports auxquels s'applique cette règle.	
Etapes : a Type de règle a Protocole et pots a Action a Profi a Nom	Our lype de régle voulez-vous créer ? Pagramme Régle qui contrôle les connexions d'un programme. Part Prédéfraire : Michage sams fit Régle qui contrôle les connexions lées à l'utilisation de Windows. Prédéfraire : Régle qui contrôle les connexions lées à l'utilisation de Windows. Présennalisée. 	Etapes : Type de règle Protocole et ports Acton Profil Nom	Cette règle s'applique+elle à TCP ou UDP ? ① LCP ① LDP Cette règle s'applique+elle à tous les pots locaux ou à des pots locaux spécifiques ? ① Tous les ports locaux ② Ports locaux gpécifiques : 21 Exemple : 80, 443, 5000-5010	nuler
	≤ Précédent Suivant > Annule	Br	Tuesday anTaxis	

Cocher "Autoriser la connexion"

Cocher les trois profils "Domaine", "Privé" et "Public" pour cette règle et cliquer sur "Suivant"

💣 Assistant Nouvelle règle d	de trafic entrant	×		
Action Spécifiez une action à entreprend	dre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.	💣 Assistant Nouvelle rë Profil	ègle de trafic entrant	×
Etapes : • Type de règle • Protocole et ports • Action • Profi • Nom	Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ? Autoriser la connexion Bas comprend les connexions qui sont protégées par le protocole lPsec, ainsi que celles qui sont protégées par le protocole lPsec, ainsi que celles qui sont protégées par le protocole lPsec, ainsi que celles qui sont protégées par le protocole lPsec, ainsi que celles qui sont protégées de securité de protocole lPsec. Les connexions aont récuritées à l'aide de protocole lPsec. Les connexions avoit récuritées à l'aide de protocole lPsec. Les connexions avoit récuritées à l'aide de protocole lPsec.	Specificz les profils auxquelé Étapes : • Type de règle • Protocole et ports • Action • Profil • Nom	s a applique cette règle est elle appliquée ?	
	≤ Précédent Suiyant > Annuler		≤ Précédent Sutyant > An	nuler

Pour le nom, indiquer : FPT et cliquer sur "Terminer"

Nom Expes: • Type de rågle • Protocole et ports • Action • Profit • Nom © Ecoription (facultatif):	💣 Assistant Nouvelle règle d	le trafic entrant	×
Spécifier le nom et la description de cette règle. Etages : Action Profi Nom Um : FTP Description facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif): Serviption facultatif):	Nom		
Etapes : • Type de règle • Protocole et pots • Action • Pofil • Nom Pescription (facultatif) : 	Spécifier le nom et la description d	de cette règle.	
 Type de règle Protocole et ports Action Profit Nom FTP Nom Description (facultatif) : 	Étapes :		
Protocole et pots Action Profi Profi Nom	Type de règle		
 Action Profil Nom Escription ∮acuitaté):	Protocole et ports		
Profit Nom FTP Description (facultatif):	Action		
Nom Description f(acultatf):	Profil	Nom : ETP	-
Qescription (facultatf) :	Nom		
<u>≤</u> Précédent Ieminer Annuler		Description (facultatif) :	
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
≤ Précédent Ierminer Annuler			
≤ Précédent Ierminer Annuler			
≤ Précédent Ierminer Annuler			
≤ Précédent Ierminer Annuler			
≤ Précédent Ieminer Annuler			
		- Drésédant Taminar Ann	u der
		≤ Precedenteminer Ann	luler

Configuration du pare-feu Windows ouverture MySQL "3306"

L'ouverture du port "3306" dans le pare-feu est aussi à réaliser sur le serveur.

Vous devez aussi ouvrir le port "3306" pour la connexion MySQL

Normalement, si vous travaillez déjà en réseau poste client/serveur, cette règle est déjà créée. Si vous travaillez en monoposte, il faut aussi ouvrir le port "**3306**" en créant la règle suivante : Nom : **MySQL** Port : **3306** Type : **TCP**

Procédure pour ouvrir le port 3306, cliquez ici

Configuration des autres box ADSL

Ce document ne traite que de la LiveBox. Il nous est impossible de faire une documentation pour toutes les BOX ADSL. Merci de vous référer aux documentations disponibles sur internet en fonction de votre BOX (cependant le fonctionnement est souvent très proche).

Exemple pour la Freebox : https://www.samn0.fr/index.php/freebox-server-nat

Exemple recherche sur Google pour Free : Google



Configuration de la box ADSL Orange

Sur le poste serveur de votre cabinet

Pour accéder à la configuration de votre box ADSL il faut lancez votre navigateur internet puis taper dans la barre d'adresse en haut l'adresse IP permettant de s'y connecter : **192.168.1.1**



Indiquez l'identifiant (login) : **admin** Et le mot de passe : **admin**

Pour accéder à la fenêtre de configuration de votre box ces informations peuvent être différentes. Elles sont en général notées sur une étiquette au dos de votre box ADSL. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès pour avoir ces informations.



Attention, il existe deux interfaces :

- Nouvelle interface (Livebox 4 et plus / Fibre)
- Ancienne interface (Autre)

Ancienne interface

Cliquez sur "Configuration avancée"

Puis cliquez sur "NAT/PAT"

Applications	🕒 Sendir	Blue Ressour	🔶 Statistiques -	Presta) 360Heros A	ll Aroun 💼 :	Super Metroid Sup	er 圆 Homi	do, casque de	a Am
orange [™]	_iv	vebo	ЭX						Français	~
		mon réseau	mon WiFi	mon télé	phone a	ssistance	configuration	avancée		
configuratio réseau	n	configuration ava	incée > configura	<u>ation réseau</u> >	NAT/PAT					
configuration		réseau								
accès à dista	ince	DHCP	NAT/PAT	DNS	UPnP	DynDNS	DMZ	NTP		
utilisateur		Configuration de	s règles de NA	T/PAT.						
connexion à Internet		Configuratio	n NAT/PAT							
administration	n	Les règles NAT/ spécifique de vo	PAT sont néces tre réseau. Vou	saires pour a s pouvez aus	autoriser une ssi définir le(s	communication) port(s) sur leq	n initiée depuis Inte Juel cette commun	ernet pour atte nication sera a	indre un apparei cheminée.	I
		NB : les règles l	IAT/PAT suivan	tes s'applique	ent uniqueme	nt à IPv4.				
		Assu	rez-vous de ne p	as avoir filtré	ces ports dan	s le pare-feu				

Règles pers	onnalisées					
application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer	
Web Ser 🔻	80	80	TCP V	PC2 V		enregistrer

Créez une nouvelle règle

Règles personnalisées						
application / port						
service	interne					
Web Se ▼ FTP Data	80					
Telnet Secure Shell Serv Secure Web Serv Web Server (HTT	ver (SSH) er (HTTPS) 21 P)					
MySOL	3306					

Créez une 1^{re}règle

Nom : MySQL

Port interne : 3306

Port externe : 3306

Protocole : TCP

Appareil : Le nom de votre ordinateur serveur (le nom de l'ordinateur où les bases d'AlmaPro sont installées) ou mieux l'adresse IPque vous attribuez dans la box à votre serveur. Voir plus loin comment attribuer une adresse IP fixe locale à votre serveur

Activer : OUI,

créez une 2^erègle.

Nom : FTP Serveur

Port interne : 21

Port externe : 21

Protocole : **TCP**

Appareil : Le nom de votre ordinateur serveur (le nom de l'ordinateur où les bases d'AlmaPro sont installées) ou mieux l'adresse IP que vous attribuez dans la box à votre serveur. Voir plus loin comment attribuer une adresse IP fixe locale à votre serveur.

Activer : OUI

Vous devez obtenir ceci :

Règles pers	onnalisées					
application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer	
Web Ser 🔻	80	80	TCP V	PC2 V		enregistrer
FTP Server	21	21	TCP	Lenovo		supprimer
MySQL	3306	3306	TCP	Lenovo		supprimer

Nouvelle interface

Cliquez sur "ma configuration WiFi et Livebox"

Puis cliquez sur "**NAT/PAT**"

mes services	ma téléphonie d'entreprise	ma confi	guration WiFi et Liveb	nox mes équ	ipements	diagnostic	mon comp	te		
WiFi		PAT					? a	ide		
pare-feu	Cette page v	ous perme	t de créer des règles (de NAT/PAT. Ces ré	ales sont néce	ssaires pour aut	oriser une			
ports Ethernet	communicat	tion initiée	depuis Internet à attei	ndre un équipeme sera acheminée. Ll	nt spécifique de	e votre réseau. V	ous pouvez aussi déf	inir		
DHCP et DNS	permettant le d'utilisation s	s utilisation: upplémenta	s les plus courantes (pa ires ou de modifier les e	ir ex : votre serveur existantes.	Web, serveur F1	(P) mais il est p	ossible d'ajouter des rè	gles		
NAT/PAT										
fuseau horaire		de c	lient à Livebox : 21		à l'équipe	ment: 21				
UPnP	0									
DMZ		-				N)				
VPN							\checkmark			
DynDNS										
routage	table de redi	rection	S					ajo	outer une re	edirection
	application / service	protocole	adresse IP externe autorisé	masque réseau externe	port externe	port interne	équipement / adresse IP	activer	modifier	supprime
	MySQL	TCP	Tous	Tous	3306	3306	192.168.1.20		*	Ô
	FTP Serveur	TCP	Tous	Tous	21	21	192.168.1.20		*	Ô
	La création d' La création d'une rè Livebox.	une règle su gle en UDP	rr le port 53 (service DN sur le port 5060 et da	IS) est fortement dé ns les plages 6070	conseillée. à 6080 et 1000	00 à 20000 est su	isceptible d'entrer en co	onflit avec	: la télépho	nie IP de la

Créez une nouvelle règle ("Cliquez sur ajouter une redirection")

Créez une 1^{re}règle

ajouter une règle	fermer 🔀
application / service	MySQL
protocole	TCP 🗸
adresse IP externe autorisé	Tous
port externe	3306
port interne	3306 Adresse IP locale de votre PC
équipement / adresse IP	192.168.1.20
activer	
	annuler sauvegarder

Créez une 2^erègle fermer 🔀 ajouter une règle application / service FTP Serveur • protocole TCP 🗸 adresse IP externe autorisé Tous port externe 21 Adresse IP locale de votre PC port interne 21 équipement / adresse IP 192.168.1.20 • activer 🔽 annuler sauvegarder

Vous devez obtenir ceci :

application / service	protocole	adresse IP externe autorisé	masque réseau externe	port externe	port interne	équipement / adresse IP	activer	modifier	supprimer
MySQL	TCP	Tous	Tous	3306	3306	192.168.1.20		*	Ô
FTP Serveur	TCP	Tous	Tous	21	21	192.168.1.20		*	Ô

ajouter une redirection

La création d'une règle sur le port 53 (service DNS) est fortement déconseillée.

Remarque 1: comment attribuer une adresse fixe à votre serveur sur votre réseau du cabinet.

Aller dans la LiveBox 168.161.1.1, puis Authentification



Puis configuration, paramètres avancés, DHCP

Configuration
± Services
🛨 WiFi
Paramètres avancés
→ DHCP
→ NAT/PAT
→ DNS
→ NTP
→ UPnP
→ Pare-feu
→ VPN
→ DynDNS
→ Routage
• Administration

Puis aller en bas de page dans adresses IP statiques, cliquer sur " Ajouter"

Adresses IP statiques :

Nom		Adresse IP	Adresse MAC	Supprimer
PC-MT-2018	\sim	192.168.1.10	90: :: : : : :34	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~			a
→ Ajouter				
			Annuler	Sauvegarder

Dans "**Nom**" indiquer le serveur et dans " adresse IP" indiquer l'adresse IP attribuée à votre serveur (dans la plage des IP autorisée toujours du style 192.168.1.*.) et sauvegarder en bas à droite.

Adresses IP statiques :

Nom	Adresse IP	Adresse MAC	Supprimer
PC-MT-2018 ~	192.168.1.10	90: : : : :34	
Secretariatdell v	192.168.1.11	a4: -:: : : :9e	a
nom de votre seveur 🗸 IP de votre serveur			a
→ Ajouter			
		Annuler	Sauvegarder

Dans ce cas le serveur s'appelle "Secretariatdell" et IP est 192.168.11

Vous obtiendrez ceci si votre IP est fixe pour le serveur dans la configuration NAT/PAT. Dans ce cas l'IP fixe attribué au serveur est donc 192.168.1.11

L'attribution d'une IP fixe au serveur du cabinet est préférable, elle peut éviter des blocages liés au nom du serveur.

Livebox	Accueil Co	onfig	uration							Aide
			L						Ac	lministrateur (<u>Décon</u>
Configuration	NAT/PAT									
🗄 Services										
🛨 WiFi	Cette page vous pern	net d	e créer des règl	les de NAT/PAT.	Ces règ	les sont	nécessaires pour au	itorise	er une comm	nunication initiée
🖃 Paramètres avancés	depuis Internet à atte	eindr	e un équipemen	nt spécifique de	votre ré	seau. V	ous pouvez aussi dél	finir le	e(s) port(s) s	sur lequel cette
→ DHCP	Avertissement : Ass	surez	-vous de ne pas	s avoir filtré ces	ports da	ans le p	are-feu.			
→ NAT/PAT										
→ DNS										
→ NTP										
→ UPnP	Application		Port	Port interne	Prote	ocole	Équipement		Activer	Supprimer
→ Pare-feu	/Service		Saisir un	unique			/Auresse IP			
→ VPN			numéro de port unique ou une	(automatique pour une plage)						
→ DMZ			plage de ports							
→ DynDNS	MySOL	4	3306	3306	TCP	~	192,168,1,11	•	M	A
→ Routage	FTP Serveur	4	21	21	TCD		102 168 1 11] 📥		
+ Administration	TTP Serveur		21	21	TCP	÷	192.100.1.11			
	(→ Ajouter une no	uvell	e règle							
Réseau d'entreprise								_		
→ Gestion des équipements								A	nnuler	Sauvegarder
→ Personnaliser mon bureau										

Test d'accès distant

Afin de vérifier que votre poste est accessible à partir d'internet, rendez-vous sur la page suivante

http://ping.eu/port-chk/

Indiquez votre adresse IP (elle est indiquée en haut de la page). Ne pas indiquer l'adresse 86.211.41.237 (c'est un exemple)

et le port 21, puis cliquer sur "GO"

Vous devez obtenir "Port is open"

Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'aucun antivirus ne bloque votre connexion et que vous avez bien ouvert le pare-feu comme indiqué ci-dessus



Effectuez le même test pour le port 3306

Online service Port check		
Section Port check – Tests if port is opened of	on specified IP	
IP address or host name: 86.211.41.237	Port number: 3306	Go
86.211.41.237: 3306 port is open		

IMPORTANT

Les ports 3306 et 21 doivent être ouverts. Si les ports sont « Closed » merci de revérifier votre configuration avant de nous contacter.

Comme il s'agit de la configuration de votre BOX ADSL/FIBRE, la hotline d'AlmaPro ne pourra pas vous dépanner directement il faut se tourner vers votre installateur.

Installation de FileZilla Server v0.9.59

Télécharger et installer " FileZilla Server v0.9.59"

Il faut utiliser la version 0.9.59 de mars 2020 de FileZilla Server qui est disponible sur nos serveurs : Lien pour télécharger cette version 0.9.59 : <u>https://www.almapro.org/Logiciels/FileZilla Server 0 9 59.exe</u> Ne pas télécharger et installer la version 1.1 proposée sur le site FileZilla l'installation est différente.

INFORMATION : Ne pas installer le logiciel FileZilla pour client FTP, mais FileZilla SERVER

Under Ausgement Prise reaction the data Status Prise reac	🔁 FileZilla Server beta 0.9.59 Setup – 🗆 🗙]
Pieter rever to format term before studing F42LB Sorve bets 0.3.9. Preser Page Down to me the rest of the agreement. US GPESA, R.R.R.(USDES) Sorve Page Down to me the rest of the agreement. US GPESA, R.R.R.(USDES) Preser Page Down to me the rest of the agreement. US GPESA, R.R.R.(USDES) Preser Page Down to me the rest of the agreement. US GPESA, R.R.R.(USDES) Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to me the rest of the agreement. Preser Page Down to the agreement. Preser Page Down to the agreement of the agreement. Preser Page Down to the agreement of the agreemen	License Agreement	🔁 FileZilla Server beta 0.9.59 Setup — 🗆 🗙
Press Age. Down has as the rest of the agreement. Image: Age. Down has as the rest of the agreement.	Please review the license terms before installing FileZilla Server beta 0.9.59.	Choose Components
Prost Space Down to see the set of the agreement. If down the down the set of the agreement is the additional the components you want to statial and under the components you want to statian and under		Choose which features of FileZilla Server beta 0.9.59 you want to install.
Widdersch Albsit Lobold: Widdersch Albsit Widdersch Albsit<	Press Page Down to see the rest of the agreement.	
Writerin 2, June 1991 Convect for 1891 mes of human Foundation, pro- Service Proce, Diagonal for and allower whether cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove proceder benefits and the care of allower between cares Prove cares Prove cares </td <td>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE</td> <td>Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.</td>	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Sector for type of C) 1990, 1991 (response of Control Additions of Control Additional Additions of Control Additional Additi	Version 2, June 1991	
definition of the set of the	Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.	Select the type of install: Standard Concepted by the actional Description Description
of the laces downer, but during to not allowed. The laces for mot pofuner are designed to bits may your If you scot the terms of the agreement, dot. If yee to contrue. You must accept the greement to mile field is even to be 0.99. Subset the dot by term v0.0 If you accept the terms of the agreement, dot. If yee to contrue. You must accept the greement to mile field is even to be 0.99. If field is form v0.0 If field is form to the field is even to be 0.99. If field is form to field is form If field is form to a field is form If field is form to a field is form If field is form to a field is form If field is form to a field is form<	59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies	components you wish to ✓ FileZilla Server (Service) Position your mouse
Final Lancet The Lancete The Lancete for most shower and edigened to lake anary year Hy ou accord the terms of the agreement, doi: 1 Agree to continue. You must accept the agreement to multi field is Server beta 0.5.95. Radie thread System v3.0 Field Is Server beta 0.5.95 Setup Choose head Is 0.5.95 Setup Choose head Is 0.5.95 Setup Choose head Is 0.5.95 Setup Setup utilized Field Server beta 0.5.95 in the falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 in the falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 in the falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 in the falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Field Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing fielder. To initial in adfirent Setup utilized Server beta 0.5.95 inter falouing to the falouing to the field Server addie to 5.95 Setup Field Server addie setup completes Field Server addie setup completes <td< td=""><td>of this license document, but changing it is not allowed.</td><td>install: Source Code see its description.</td></td<>	of this license document, but changing it is not allowed.	install: Source Code see its description.
In the leaves for nose software are designed to take any you. If you coupt the time of the agreement, diel 1 greement with facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die to take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the software in the facility sorter with a die take the sorter with a di	Preamble	Start Menu Shortcuts
If socies the time of the apprenet. doi: 1 gover beto 0.5.9; Valied 1 bitd System v3.0	The licenses for most software are designed to take away your	
agreement to notal FieZla Server beta 0.9.39. Notickt total FieZla Server beta 0.9.39 FieZla Server beta 0.9.39 Setup FieZla Server beta 0.9.39 Setup Choose the folder in which to match FieZla Server beta 0.9.39. Setup milituda FieZla Server beta 0.9.39 in the foloring folder. To instal in a different folder. Note: The port is dry used to admiss at the server used the folder in the fol	If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the	
Netled: Itagree Cancel Under: Itagree Cancel Itagree Itagree Itagree	agreement to install FileZilla Server beta 0.9.59.	Space required: 6. IMB
I Agree Curced	Nullsoft Install System v3.0	Nullsoft Install System V3.0
FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup install FizZils Server beta 0.9.59 FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup install fizZils Server beta 0.9.59 FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup install fizZils Server beta 0.9.59 FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup output install fizZils Server beta 0.9.59 FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup output install fizZils Server beta 0.9.59 FileZills Server beta 0.9.59 Setup Setup output install fizZils Server beta 0.9.59 Setup output install fizZils Server beta 0.9.59 Setup Placet install put install fizZils Server beta 0.9.59 Setup Setup output install fizZils Server install outp	T Arree Cancel	
FileZills Server bets 0.9.39 Setup Choose butsdil Location Choose butsdil Location Choose butsdil Location Setup ull install FileZills Server bets 0.9.9.9. Setup ull install FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different FileZills Server bets 0.9.9.9 in the following folder. To install in a different Space required: 6.1960 Space r		
 Fit2/lis Server bets 0.9.59 Setup Fit2/lis Server bets 0.9.59 Setup Setup setting Setting Setup setting Setting Setting		
Choose hatali Location Choose hatali Location Choose hatali Location Sette will retail is Server bets 0.9.9.9. Please choose how field is Server should be started: Sette will retail is Server bets 0.9.9.9. Please choose how the server interface after setup completes Nutled: Install Server bets 0.9.9.9. Setup Please choose how the server interface should be started: Starts petities Starts petities Please choose how the server interface should be started: Starts fault as server bets 0.9.9.9. Setup Please choose how the server interface should be started: Starts petities Starts fault as server interface should be started: Starts fault a	🔁 FileZilla Server beta 0.9.59 Setup - 🗆 🗙	
Choose the folder in which to notal FieZila Server beta 0.9.59.	Choose Install Location	FileZilla Server beta 0.9.59 Setup
Seture will install FileZilla Server beta 0.9,59 in the following folder. To install in a different folder, did, Browse and select another folder, Cid, Next to continue.	Choose the folder in which to install FileZilla Server beta 0.9.59.	Startup settings
State will install FieZills Server beta 0.9.59 in the following folder. To install in a different folder, click Next to continue. Destination Folder Space required: 6.108 Space required: 5.108 Space required: 5.108 Set: that be server beta 0.9.59 Setup 		Select startup behaviour for FileZilla Server
folder, dick throwse and select another folder. Destination Folder Destination Folder Encoder	Setup will install FileZilla Server beta 0.9.59 in the following folder. To install in a different	
Lestination Folder Install as served, pain tell with Withomy (period) Space required: 6, 196 Space required: 6, 196 Space required: 5, 197 Central System v3.0 Image: Space required: 5, 198 Space required: 121, 105 Nulsoft Instal System v3.0 Image: Space required: 5, 198 Space required: 10, 198 <	folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.	Please choose how Hie/Jila Server should be started:
Destination Folder Status Space required: 6: MB Space required: 6: MB Space required: 6: MB Space required: 6: MB Space available: 212: IGB Nulser: This port is only used to administrate the server using the FileZilla Server Interface. It is not the FTP of Used by FTP dents. Space available: 212: IGB Nulser: This port is only used to administrate the server using the FileZilla Server Interface. It is not the FTP of Used by FTP dents. Space available: 212: IGB Nulser: This port is only used to administrate the server using the FileZilla Server Interface. It is not the FTP of Used by FTP dents. Space available: 212: IGB Nulser: This port is only used to administrate the server using the FileZilla Server Interface. It is not the FTP of Used by FTP dents. Start Install System V3.0 Cancel FileZilla Server beta 0.9:59 Stutp Secure 2010 Server beta 0.9:59 Stutp FileZilla Server beta 0.9:59 Stutp FileZilla Server beta 0.9:59 Stutp FileZilla Server beta 0.9:59 Stutp Secure: "C: Program Files (x86) FileZilla Server VileZilla Server Xee* (Annotatell VileZilla Server Vile		Install as service, started with windows (default)
Destination Fidder Space required: 6.1946 Space required: 6.1946 Space required: 6.1946 Space required: 5.1946 Space required: 5.1946 </td <td></td> <td>Please choose the port, the admin interface of File7illa Server should listen on (1.65535).</td>		Please choose the port, the admin interface of File7illa Server should listen on (1.65535).
Destination Folder Image: Control of Program Files (060) [if 22ils Server June Filez. It is not the FIP port used by FIP dents. Space required: 6.1M6 Space available: 212.1G8 Nulsoft Install System V3.0 < Back		14147
Image: Start	Destination Folder	Note: This port is only used to administrate the server using the FileZilla Server Interface. It
Space required: 6. 1M6 Space required: 6. 1M6 Space available: 212. 1G8 Nullsoft Install System v3.0 Back Next Cancel FileZilla Server beta 0.9.59 Setup Image: Start Server after setup completes Nullsoft Install System v3.0 Image: Start Server after setup completes Nullsoft Install System v3.0 Image: Start Server beta 0.9.59 Setup Please choose how the server interface should be started: Start Interface after setup completes Please choose how the server interface should be started: Start Interface after setup completes Nullsoft Install System v3.0 Nullsoft Install System	C:\Program Files (x86)\FileZilla Server	is not the FTP port used by FTP clients.
Space required: 6. 1MB Space available: 212.108 Nullsoft Install System v3.0 Image: Space available: 212.108 Nullsoft Install System v3.0 Image: Space available: 212.108 Nullsoft Install System v3.0 Image: Space available: 212.108 Image: Space available: 212.108 Nullsoft Install System v3.0 Image: Space available: 212.108 Image: Space avai		
Space available: 212.108 Nulkeft: Install System v3.0 < Back	Space required: 6.1MB	
Nulsoft Install System v3.0 Image: FileZilla Server beta 0.9.59 Setup Image: FileZilla Server FileZilla Server (Image: CileFooram Files (x86) FileZilla Server (FileZilla Server (Image: CileFooram Files (x86) FileZilla Server (Image: CileFooram Files (x86) FileZilla Server (Image: CileFooram Files (x86	Space available: 212.1GB	Start Server after setup completes
Ketter Ketter <td>Nullsoft Install System v3.0</td> <td>Nullsoft Install System v3.0</td>	Nullsoft Install System v3.0	Nullsoft Install System v3.0
Nullsoft Install System v3.0	< Back Next > Cancel	< Back Next Cancel
FileZilla Server beta 0.9.59 Setup Startup settings Select startup behaviour for FileZilla Server Please choose how the server interface should be started: Start if user logs on, apply to all users (default) Start interface after setup completes Nullsoft Install System v3.0 Nullsoft Install System v3.0 Nullsoft Install System v3.0 Rullsoft Install System v3.0		
Image: FileZilla Server beta 0.9.59 Setup		
Startup settings Select startup behaviour for FileZilla Server Please choose how the server interface should be started: Start if user logs on, apply to all users (default) Start if user logs on, apply to all users (default) Start Interface after setup completes Nullsoft Install System v3.0	🔁 FileZilla Server beta 0.9.59 Setup — 🗆 🗙	🔁 FileZilla Server beta 0.9.59 Setup 🗆 🛛
Select startup behaviour for FileZilla Server Please wait while FileZilla Server beta 0.9.59 is being installed. Please choose how the server interface should be started: Execute: "C: \Program Files (x86)\FileZilla Server \FileZilla Server \	Startup settings	
Please choose how the server interface should be started: Start if user logs on, apply to all users (default) Start interface after setup completes Start Interface after setup completes Extract: legal.htm Extract: legal.etm Start interface after setup completes Nullsoft: Install System v3.0 Nullsoft: Install System v3.0 Read: Cancel	Select startup behaviour for FileZilla Server	Please wait while FileZilla Server beta 0.9.59 is being installed.
Please choose how the server interface should be started: Start if user logs on, apply to all users (default) Start if numer logs on, apply to all users (default) Start interface after setup completes Extract: legal.htm Extract: locense.txt Created uninstaller: C: (Program Files (x86) (FileZilla Server (Uninstall.exe Output folder: C: (Program Files (x86) (FileZilla Server (FileZilla Server (Uninstall.exe Output folder: C: (Program Files (x86) (FileZilla Server (FileZilla Server (FileZilla Server (Uninstall.exe Nullsoft Install System v3.0		
Start if user logs on, apply to all users (default) Start in therface after setup completes Start Interface after setup completes Extract: legal.htm Execute: "C: \Program Files (x86) \FileZilla Server \FileZilla Server \FileZilla Ser	Please choose how the server interface should be started:	Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /uninstall
Start in user logs on, apply to all users (default) Extract: legal.htm Extract: legal.h		
Start Interface after setup completes Extract: license.txt Created uninstaller: C: \Program Files (x86)\FileZilla Server \Uninstall.exe Output folder: C: \Program Files (x86)\FileZilla Server \Uninstall.exe Output folder: C: \Program Files (x86)\FileZilla Server \FileZilla Server.exe Stopping service Extract: Install System v3.0 Execute: "C: \Program Files (x86)\FileZilla Server \FileZilla Server.exe" /compat /stop Nullsoft Install System v3.0 Audisoft Install System v3.0 Start Install System v3.0 Reak Install Cancel	Start if user logs on, apply to all users (default)	Extract: legal.htm
Nullsoft Install System v3.0 Redet Cancel Cancel	Start Interface after setup completes	Extract: license.txt Created uninstaller: C:\Program Files (x86\\File7illa Server\\ Ininstall exe
Nullsoft Install System v3.0 Reak Install Cancel		Output folder: C:\Program Files (x86)\FileZilla Server
Stopping service Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /compat /stop Uninstalling service Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /compat /stop Uninstalling service Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /compat /stop Uninstalling service Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server.exe" /uninstall V Nullsoft Install System v3.0 Stopping Service Stopping Service Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server.exe" /uninstall V Nullsoft Install System v3.0		Extract: FileZilla Server.exe
Nullsoft Install System v3.0 Kedk Install Cancel Cancel		Stopping service Execute: "C:\Program Files (x86)\File7illa Server\File7illa Server eve" /stop
Nullsoft Install System v3.0 Kack Install Cancel Cancel		Execute: "C: \Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /compat /stop
Nullsoft Install System v3.0 Kack Install Cancel Cancel		Uninstalling service
Nullsoft Install System v3.0 < Back		Execute: "C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\FileZilla Server.exe" /uninstall
< Back Install Cancel < Back Close Cancel	Nullsoft Install System v3.0	Nullsoft Install System v3.0
	< Back Install Cancel	< Back Close Cancel

Après l'installation, l'interface et le serveur sont démarrés, la fenêtre suivante apparaît :

Cochez la case "**Always connect to this server**" puis cliquez sur OK. L'interface du serveur s'ouvre :



Maintenant il va falloir spécifier au serveur quel(s) dossier(s) vous voulez rendre accessible(s) aux visiteurs et avec quels droits (lecture, écriture ...).

Donc, cliquez sur l'icône de réglage des comptes =>



FileZilla Server (127.0.0.1) File Server Edit ? ✓ ▲ ▲ ▲ ▲ ↓ //// □ ↓ ↓			- 0 X
File2illa Server 0.9.5 orta Copyright 2001-2011 orta Kosse (tim kosse@filezilla-project.or https://file2illa-project.or Connected, waiting for auto-stitation Logged on	g) Users		×
You appear to be behind a NATorouter. Please configure the pp Wanning: FTV over TLS is not exploid, users cannot securely I Retrieving account settings, please wait Done retrieving account settings Retrieving account settings Retrieving account settings, please wait Done retrieving account settings	Page: General Shared folders Speed Limits IP Filter	Account settings	
		Bypass userlimit of server Maximum connection count: Connection limit per IP: Eorce TLS for user login Regame Copy	Ī
		Description	
ID / Account	OK Cancel	You can enter some comments about the user	
Ready		0 bytes received 0 B/s 0 by	tes sent 0 B/s 🛛 👁 🌧

Saisissez le nom d'utilisateur que vous désirez utiliser et NOTEZ-LE PRÉCIEUSEMENT

Il faudra à la fin de la configuration l'envoyer à notre service technique pour qu'il valide et teste votre accès distant

Dans cet exemple :ALMAFTP

Add user account	×					
Please enter the name of the user account that should be added:						
ALMAFTP						
User should be member of the following group:						
<none></none>	\sim					
OK Cancel						

Cochez ensuite la case "Password" et indiquez votre mot de passe et NOTEZ-LE PRÉCIEUSEMENT Il faudra à la fin de la configuration l'envoyer à notre service technique pour qu'il valide et teste votre accès distant



Cliquez sur "Shared folders", puis "Add"

iye.	Shared folders	Files	Users
-General Shared folders - Speed Limits - JP Filter	Directories Aliases Directories Aliases Add Remove Rename A directory alias will also appear at the speci- path. Separate multiple aliases for one direct fi using aliases, please avoid cyclic directory	retain the pipe characteristic truttures, it will only only only only only only only on	ALMAFTP Add Remove Rename Copy t contain the full local er (1) fruse FTP clients.

Indiquez le répertoire "C:\almapro" et cliquez sur "OK"



Cochez ensuite toutes les cases suivantes, puis cliquez sur "OK"



Information : LE FTP créé est en mode ACTIF

Partage du répertoire"AlmaPro"

Il faut partager le répertoire "AlmaPro" sur le disque dur C du poste serveur.

Si vous travaillez déjà en réseau client/serveur, le répertoire "almapro" (c:\almapro) doit déjà être partagé. Pour vérifier : si lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le répertoire AlmaPro, vous pouvez voir dans le menu "Cesser de partager", c'est que le répertoire AlmaPro est déjà partagé.

۱ 📥 ۲	Ce	PC 🕨 Disque	local	(C:) •					✓ C	Rechero
)rive 1	•	Nom		<u>^</u>		Modifié le	Ту	ре	Taille	
		📗 6 licence 📗 A2GI - C	es AISSE	E		13/05/2013 19:32 14/08/2014 13:05	Do Do	ssier de fichiers ssier de fichiers		
r ta	i	A2GI-CC)IFFU aner /itrin	RE e-output		06/10/2014 09:12 18/11/2014 08:58 08/05/2013 11:02	Do Do Do	ssier de fichiers ssier de fichiers ssier de fichiers		
i tts nents px ;		almapro apicrypt APPLIM AspiWel		Ouvrir Ouvrir dans une n Ajouter à la liste d Lire avec VLC	ouvelle fen e lecture de	18/12/2014 19:13 être VLC	Do Do Do Do	ssier de fichiers ssier de fichiers ssier de fichiers ssier de fichiers ssier de fichiers		
s ue enregist rches		 BCB Biblio_c BlocPut Coxxi32 Cudbe 		Partager avec Inclure dans Easel Add to archive Add to "almapro.r	JS Todo Bao rar"	► kup	3	Cesser de partage UpdatusUser yoodaSGBD Des personnes sp	er pécifiques	

Comment partager le répertoire "almapro"

Sur le poste Serveur, aller sur le disque C et cliquer avec le bouton droit de la souris sur le répertoire "almapro" (C:\almapro).

Dans le menu déroulant choisir"Accoder l'accès à", puis cliquer sur "Des personnes spécifiques..."



Choisir dans le menu déroulant "Tout le monde"

🙇 Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.



🙇 Accès réseau

Puis cliquer sur "Ajouter"

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

Nom	Niveau d'autorisation
Administrateurs	Propriétaire
🛃 Stephane	Lecture/écriture 🔻

Je rencontre des difficultés pour partage

Partager Annuler

Partager Annuler

Dans le menu déroulant de la ligne "Tout le monde" choisir "Lecture/écriture" puis cliquer sur "Partager"

	– 🗆 ×
Accès réseau	
Choisir les utilisateurs pouvant acc	éder à votre dossier partagé
Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliqu	ez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.
	✓ Ajouter
Nom	Niveau d'autorisation
Administrateurs	Propriétaire
🙎 Stephane	Lecture/écriture 🔻
🌺 Tout le monde	Lecture/écriture Lecture
	Lecture/écriture
	Supprimer
Je rencontre des difficultés pour partager.	
<u>erenter and anticities pour portagen</u>	
	Determine Annular
	V Partager Annuler

Gestion des en-têtes

Lorsque vous utilisez l'accès distant, les en-têtes sont récupérés sur le poste "Domicile/visite". Si vous n'avez pas créé les en-têtes après avoir installé la version de démonstration d'AlmaPro aller dans "**options**" puis "**En-tête et pied de page**" et lancez l'assistant permettant de créer les en-têtes par défaut.

Si vous avez modifié vos en-têtes au cabinet et vous souhaitez avoir les mêmes en-têtes sur le poste "Domicile/visite" vous devez copier le répertoire **c:\almapro\entete** du poste serveur et les placer au même endroit sur votre poste "Domicile/visite"

MASQUE : c'est identique pour les masques. Si vous avez personnalisé les masques au cabinet ou créer de nouveau masque vous devez aussi copier le répertoire c:\almapro\masquedu poste serveur et le placer au même endroit sur votre poste "Domicile/visite"

Aller sur ce site est noter votre adresse IP



Puis rendez-vous sur : <u>www.net2ftp.com</u>

Et indiquez

- Votre adresse IP
- Le login que vous venez de saisir (lors de l'ajout de l'utilisateur)
- Le mot de passe que vous venez de saisir (lors de l'ajout de l'utilisateur)

FTP server	
86.211.41.237	Example: ftp.server.com, 192.123.45.67
Username	
ALMAFTP	
Password	
Login	

Le contenu du répertoire AlmaPro doit apparaître

					D	ownioa	d Zip Unzip Size	Search
AJ	Nar	ne	Туре	Size	Owr	erGro	IpPerms Mod Time	Actions
		Up						
		BaseLocale	Directory	0	ftp	fip	nexr-xr- Dec 18 12:5	2
6) 🛅	certificat	Directory	0	ftp	ftp	nexr-xr- Nov 26 12:4)
e) 🛅	ClearMed	Directory	0	ftp	ftρ	nexr-xr- Sep 09 2014	
6)	Contacter_Support	Directory	0	πp	fφ	nixr-xr- Sep 09 2014	
e		courrierexterne	Directory	0	πp	fφ	nwxr-xr- Sep 09 2014	
e		DUMP	Directory	0	πp	πp	nwxr-xr- Sep 09 2014	
e) 🛅	entete	Directory	0	ftp	ħρ	next-xt- Dec 17 13:1	9
6) 🛅	Eccel	Directory	0	ftp	ftρ	x nexr-xr- Sep 09 2014	
e) 🛅	exemand	Directory	0	ftp	ftρ	x nexr-xr- Oct 31 2014	
e) 🛅	exempleImportXML	Directory	0	ftp	fφ	x nixr-xr- Sep 09 2014	
e) 🛍	exportaima	Directory	0	ftp	ftρ	x nuxr-xr- Dec 05 10:2	1
e	1	ExportFusion	Directory	0	ftp	ftp	x nuxr-xr- Oct 23 2014	
C)	Export Modele Courrier	Directory	0	ftp	tφ	x nixr-xr- Sep 09 2014	
		Form pre-remplis	Directory	0	ftp	ftp	x nuxr-xr- Sep 09 2014	
c)	Fusion2dossiers	Directory	0	ftp	fφ	x nuxr-xr- Sep 09 2014	
c		hprim	Directory	0	ftp	fp	x mixr-xr- Oct 30 2014	
c	1	imageexterne	Directory	0	ftp	ftp	x ruxr-xr- Dec 18 10:3	2

S'il n'apparaît pas

- Vérifiez qu'aucun antivirus ne bloque l'accès (Norton et toutes les solutions internet Security sont déconseillées)

- Vérifiez que vous avez bien ouvert le port du pare-feu
- Vérifiez que vous avez bien crée la règle NAT dans votre box ADSL
- Vérifiez que vous avez bien configuré " FileZilla Server v0.9.59" et qu'il fonctionne en tâche de fond

Utiliser l'accès distant

AU CABINET SUR LE SERVEUR

Pour accéder à AlmaPro à distance il faudra laisser le poste serveur allumé.

Avant de quitter	votre cabinet, il faudra d	liquer sur	Ges	tion des visites				
AlmaPro LE Lorgicel medical associati	A Sélection patient Recherche	e rapide		Lecture carte vitale	Messagerie De Interne M	:MO Jean édecin générale	⊕	□ × Ð
🐴 Accueil		🛗 Agenda	Utilitaires	Gestion des documents	Gorrespondants	📌 Outils avancés	🔅 Paramètres	? Aide
Lundi 08 Novembre 2021 13:11	Mises à jour			[Gestion des visi	tes Sauvega	rde / Restaurati	on

Si vous avez souscrit à l'offre IP fixe de votre fournisseur d'accès, cliquez sur "Je dispose d'une adresse IP FIXE)



IMPORTANT : Si vous avez souscrit l'offre IP fixe de votre fournisseur d'accès (et donc que vous avez coché la case "Je dispose d'une adresse IP fixe"), il ne sera plus nécessaire de cliquer systématiquement sur le bouton "Activer l'accès à distance sur le serveur" avant de quitter votre cabinet

Il faudra cliquer uniquement une fois après avoir souscrit le service d'IP fixe

NE RIEN RENSEIGNER DANS LA FENÊTRE CI-DESSOUS. C'est notre service technique qui validera votre login et votre mot de passe FTP sur nos serveurs. Les informations à envoyer sont indiquées en page 1.

Configuration de	os informations FTP	-	
Information			
Veuillez indiqu (Référez-vous Installation de	er votre login FTP et votre mot de passe FTP l'aide "Configuration de l'accès distant dans Al FileZilla serveur" pour créer ces informations)	maPro", chap	itre "
Login FTP :			
Mot de passe F	P:		
Port (laissez 21)	21		
Type de connexion	Active Passive	Valider 🗸	Annuler

SUR LE POSTE DISTANT

Installez <u>même version d'AlmaPro</u> que celle qui est sur le poste de votre cabinet et la BCB pour utiliser le module de prescription. Dans le tutoriel ci-contre vous trouverez le lien pour installer AlmaPro et la BCB : <u>cliquez ici</u>. Si vous utilisez une autre version que celle proposée dans le tutoriel ; faire la mise à jour d'AlmaPro ou aller dans l'espace adhérent pour télécharger la même version.

Ouvrir AlmaPro avec l'identifiant demo.jean et le mot de passe 123

Pour accéder à la base d'AlmaPro qui est à votre cabinet à partir de la page d'Accueil cliquez sur 🧲

Gestion des visites

AlmaPro LE carjó én métrical seroccatt	Q Sélection patient Recherche	rapide		Lecture carte vitale	Messagerie 🔝 Di Interne 🖓 M	EMO Jean lédecin générale	O	□ × Ð
🕋 Accueil		🛗 Agenda	Utilitaires	Gestion des documents	Gorrespondants	🔑 Outils avancés	🔅 Paramètres	? Aide
Lundi 08 Novembre 2021 13:11	Mises à jour				Gestion des visi	ites Sauvega	rde / Restaurat	ion

indiquez votre "Login Accès distant" et votre "MDP Accès distant" fournies par notre service technique puis cliquez sur "Accéder aux bases de mon cabinet"

SUR VOTRE PERSONNEL		
Accèder aux bases de mon cabinet	LOGIN Accès distant	68
ET activer la reconnexion automatique au base distante si vous ferm	MDP Accès distant ez et ré-ouvrez Alman	2:

La fenêtre ci-dessous vous indiquera que vous êtes connectés à la base se trouvant à votre cabinet. Cliquez sur "OK"



À partir de l'interface de démarrage d'AlmaPro, se déconnecter du profil "DEMO Jean" et saisir votre identifiant et votre mot de passe habituel pour vous connecter sur la base du cabinet.

Pendant que vous utilisez l'accès distant, il est possible qu'un autre utilisateur travaille en même temps sur le poste serveur.

Lorsque vous utilisez le mode accès distant, AlmaPro affiche le message suivant dans l'interface de démarrage.

AlmaPro - LE logiciel médical associatif		- ^	
Licence accordée à DEMO JEAN			
L'accès distant est activé	Le logiciel médical associatif		
ET dans AlmaPro c'est indiqué à	côté du bouton « sélection patient ».		
Accès Accès Sélection patient	Recherche rapide Met	essagerie DEMO Jean terne Médecine Générale	⊕ – □ × ⊕ ⊕ ⊕
😤 Accueil	🛗 Agenda 📑 Utilitaires 🖙 Gestion des documents 🔒	Correspondants 🛛 🔑 Outils avancés	🌣 Paramètres 🛛 🤶 Aide
Lundi 08 Novembre 2021 14:17 Mises à jou		Gestion des visites Sauvegar	de / Restauration

Pour désactiver l'accès distant, il suffit de quitter AlmaPro.

Lancement automatique de l'accès distant

Si vous souhaitez que l'accès distant se lance automatiquement lorsque vous lancez AlmaPro sur le poste

distant, cliquez sur Gestion des visites puis cochez la case " ET activer la reconnexion automatique aux bases distantes si vous fermez et ré ouvrez AlmaPro"

SUR VOTRE PERSONNEL		
Accèder aux bases de mon cabinet	LOGIN Accès distant	32984
	MDP Accès distant	72129
ET activer la reconnexion automatique au base distante si vous ferm	ez et ré-ouvrez AlmaPro	

Dans l'interface de démarrage AlmaPro affichera :

AlmaPro - LE logiciel médical associatif		— X
Licence accordée à DEMO JEAN L'accès distant est activé avec reconnexion automatique	AlmaPro Le logiciel médical associatif	

Annuler le lancement automatique de l'accès distant

Pour annuler le lancement automatiquement de l'accès distant lorsque vous lancez AlmaPro sur le poste distant, cliquez sur Gestion des visites puis décochez la case " ET activer la reconnexion automatique aux

bases distantes si vous fermez et ré ouvrez AlmaPro"

SUR VOTRE PERSONNEL		
Accèder aux bases de mon cabinet	LOGIN Accès distant	32
ET activer la reconnexion automatique au base distante si vous ferm	MDP Acces distant nez et ré-ouvrez AlmaPro	/2

Comment désactiver manuellement le lancement automatique de l'accès distant

Pour désactiver le lancement automatique de l'accès distant aller dans le fichier "**medicalproject.ini**" se trouvant dans : C:\Windows et indiquez :

[ACCES_DISTANT] RECONNEXION_AUTOMATIQUE=FALSE

Procédure détaillée : http://www.almapro.org/infotheque/faq/ACCES_DISTANT_Impossible_de_relancer_almapro.pdf

Limitation : L'accès distant se fait via votre adresse IP publique. Le problème c'est que cette adresse IP publique change régulièrement (toutes les 24 h ou plus suivant votre opérateur)

Lorsque vous cliquez sur "Activer l'accès distant sur mon poste serveur", AlmaPro fait appel à un service internet qui récupère votre adresse IP publique et qui la stocke dans une base de données. Pour une question de ressources (c'est l'association Alma qui héberge ce Web service), il exécute cette opération une fois lorsque vous cliquez sur ce bouton, puis une fois tous les quarts d'heure.

Lorsque vous utilisez ce mode, AlmaPro affiche le message "**Mode actualisation IP publique**" sur l'écran principal. Cela signifie que votre poste serveur vérifie votre adresse IP publique tous les 1/4 d'heure et l'actualise dans notre base d'associations.

À partir de votre poste client, lorsque vous indiquez votre login et votre mot de passe accès distant, AlmaPro va chercher dans notre base de données l'adresse IP de votre serveur.

Problème : Si votre Box ADSL de votre cabinet change d'adresse IP pendant que vous utilisez AlmaPro en accès distant, vous allez perdre la connexion.

2e problème : Comme le rafraîchissement se fait toutes les heures, il est possible que pendant une heure au maximum, vous n'arriviez pas à vous reconnecter.

Si vous utilisez l'accès distant régulièrement, nous vous conseillons de souscrire à l'offre "Adresse IP fixe" de votre fournisseur d'accès. Ainsi vous ne perdrez jamais la connexion.

Exemple chez orange :

<u>https://boutiquepro.orange.fr/pro/options-internet/ip-fixe</u> Remarque : L'offre pro d'orange l'inclue gratuitement, il suffit de l'activer.

https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-etparametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/creer-un-reseau-local-a-votredomicile/livebox-4-attribuer-une-ip-fixe-a-un-equipement 188821-730602

RAPPEL : si vous avez souscrit l'offre IP fixe de votre fournisseur d'accès (et donc que vous avez coché la case "Je dispose d'une adresse IP fixe"), il ne sera plus nécessaire de cliquer systématiquement sur le bouton "Activer l'accès à distance sur le serveur" avant de quitter votre cabinet.

Il faudra cliquer uniquement une fois après avoir souscrit le service d'IP fixe.

Diagramme de fonctionnement



Code de déblocage

Si vous êtes en version de démonstration sur l'ordinateur, il faut saisir votre code de déblocage. Le code de déblocage permet de ne plus être en version de démonstration et pouvoir réaliser les mises à jour.



Le code de déblocage est composé de votre "**Nom**", "**Prénom**" et d'un code composé d'une suite de chiffre. Il vous a été envoyé lors de votre adhésion en pièce jointe du mail avec le guide d'installation.

	CODE DE DEBLOCAGE
Nom: DEMO	
Prénom: JEAN	
Code: 88157 51134841	

Si vous n'êtes plus en possession de votre code de déblocage, il est possible de le télécharger dans votre espace adhérent accessible à partir du site Web d'AlmaPro, procédure, <u>cliquez ici</u>

Ce code ne permet pas d'ouvrir AlmaPro avec votre identifiant et votre mot de passe, il désactive la version démo

Chaque utilisateur doit saisir son code de déblocage sur son ordinateur personnel. Sur l'ordinateur de la secrétaire et/ou sur le poste SERVEUR, réutilisez le code de déblocage d'un utilisateur. Saisir ce code en dernier, après avoir suivi tout le guide d'installation.

Comment saisir son code de déblocage

Pour saisir ce code cliquer sur votre NOM puis sur "Code de déblocage"

AlmaPro It Logical medical supectant	Sélection patient	Recherche rapide		Lecture carte vitale	Messagerie Interne	DEMO Jean Médecine Générale	 ⊕	
🕋 Accueil		🛗 Agenda	Utilitaires	Gestion des document	en Corresponda	Options utilisateur	Paramètres	? Aide
Mardi 16 Mars 2021 23:17	Mises à jour				Gestion de	Informations utilisateur Code de déblocage	e / Restaurati	ion

Recopier dans la fenêtre votre "Nom", "Prénom" et le "Code de déblocage" et cliquer sur "Valider"

\land Saisissez vo	otre code de déblocage	-	-	×
Saisissez le no l'avons fait pa	m, le prénom et la clef d'enregistrement ci-de rvenir.	essous, exactement	comme r	ious vous
Cette manipu passer sur la	lation ne permet pas d'ouvrir AlmaPro avec version complète du logiciel.	: vos identifiants m	ais uniqu	ement de
Nom	DEMO			
Prénom	JEAN			
Code	•••••			
	Valider 🗸 Annule	a 🗙		

- Les accents ou caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
- Le code est uniquement numérique.



Après il sera indiqué dans l'interface de démarrage "Licence accordée à votre NOM PRÉNOM"



CONSERVER CE CODE IL SERA NÉCESSAIRES POUR RÉINSTALLER ALMAPRO SUR CHAQUE AUTRE ORDINATEUR PERSONNEL